12

Afrensning med blonderingsvask

Er der mørke uønskede oxidationsfarver i håret, er det nødvendigt at rense de kunstige farvepigmenter ud af håret. Det kaldes også en blonderingsvask.

EKSEMPEL PÅ OPSKRIFT: BLONDERINGSVASK

1 strøget skefuld lysningspulver
+ 30 ml 6 eller 9 % beise
+ 30 ml vand
+ 15 ml shampoo + 15 ml hårkur

En blonderingsvask påføres i tørt hår, og man begynder med de mørkeste partier. Der startes for det meste i nakken, og blandingen holdes ca. 2 cm væk fra hovedbunden i starten.

Indvirkningstiden er efter behov (fra 5 minutter til 30 minutter). Man skal dog regne med, at håret skal skylles gradvist, efter at den ønskede lysningsgrad er opnået. Det kan være nødvendigt i meget farvetunge (sorte) tilfælde at gentage behandlingen.

Farvekortets opbygning

I dette afsnit vil vi prøve at give en beskrivelse, der gør dig i stand til at kunne læse de fleste farvekort. Farvekortet er et vigtigt arbejdsredskab, det er fyldt med mange oplysninger. Det forventes, at du sætter dig godt ind i salonens farvekort.

FIRMANAVN	KODE	EKSEMPEL	FARVE
L'Oreal	Tal, komma, tal	7,3	Gylden blond
Goldwell	Tal, bogstaver	7G	Gylden blond
Wella	Tal, streg(/), tal	7/3	Blond gylden

Det er forskelligt fra firma til firma, hvordan de beskriver deres farver. Nogle firmaer bruger kun tal, og andre bruger både tal og bogstaver. I det følgende gives nogle eksempler:

Grundfarve/naturfarve

Grundfarve/naturfarve er den farve, som fortæller, om farven er lys eller mørk. Den står altid først foran (,) første bogstav og foran (/).

Grundfarve/naturfarve	**7**
	7N
	7

Refleksfarve

Refleksfarven er den farve, som giver grundfarven/naturfarven en nuancering i en eller anden retning. Den primære refleks er den som ses mest. Den står altid først efter (,) nr. 2 bogstav eller efter (/).

Grundfarve/naturfarve med primær refleks	7,**3**
	7**G**
	7/**3**

Den sekundære refleks er den, som ses mindst. Den står altid efter den primære refleks.

Grundfarve/naturfarve med primær refleks og sekundær refleks	
	7,**34**
	7G**K**
	7/**34**

Når refleksen er intens, påføres et 0 efter den primære refleks, eller der skrives to ens bogstaver eller tal.

Grundfarve/naturfarve med intens refleksfarve	7,**30**
	7**GG**
	77/43

Når refleksen er let, påføres et 0 før refleksen.

Grundfarve/naturfarve med let refleksfarve	7,**03**
	7G**B**
	8/**03**

Når refleksen er dyb, angives det ved hjælp af to ens tal eller to ens bogstaver.

Grundfarve/naturfarve med dyb refleksfarve	7,**33**
	7**GG**
	6/**77**

FARVEKORTETS OPBYGNING

Det første tal/bogstav angiver tonehøjden.

Det andet tal/bogstav angiver den primære refleks.

Det tredje tal/bogstav angiver den sekundære refleks.